

Actualizar arquivos no espazo web mediante FTP / FTPS / SFTP

- Datos de conexión ó espazo web persoal
 - Comprobar datos de conexión
 - Datos de conexión
- Configuración dun cliente FTP/SFTP
 - Configuración do acceso SFTP (FileZilla)
 - Configuración dun acceso SFTP (WinSCP)
 - Configurar o acceso FTP (FileZilla)
 - Configurar o acceso FTP (CoreFTP)

Datos de conexión ó espazo web persoal


⚠ Os datos de acceso de conexión que se indican nestes exemplos son para usuarios dun aloxamento en webs2.uvigo.es, **compre que revisen os seus datos de acceso en <https://portal.webs.uvigo.es>, poden ser distintos para o seu usuario.**

ℹ Compre que previamente teñan solicitado o espazo web.

ℹ Unha vez feito compre en <https://portal.webs.uvigo.es/> os datos de conexión

Comprobar datos de conexión

Indo a <https://portal.webs.uvigo.es/>, **autentificándose co mesmo usuario que se empregue para actualizar o espazo web** (do tipo usuario@uvigo.es), e indo a "Axuda -> Actualización de arquivos".



http://portal.webs.uvigo.es/private/?info=axuda#actualizacion

Axuda

Directorios

Os directorios que pode atopar no aloxamento web son:

/var/www/vhosts/usuario/

- **public:** Directorio onde se teñen que ubicar as páxinas web que se publicarán no seu espazo
- **private:** Directorio onde se poden ubicar librerías ou programas PHP adicionais
- **cron:** Directorio onde se poden ubicar as tarefas periódicas (cron) Só se poden ter tarefas en PHP, executables no contorno do servidor web e coas mesmas limitacións que a páxina do usuario.
- **hourly:** Tarefas que se executan cada hora
- **daily:** Tarefas que se executan cada día
- **weekly:** Tarefas que se executan cada semana
- **monthly:** Tarefas que se executan cada mes
- **tmp:** Temporal para a súas aplicacións php
- **log:** Rexistros de acceso da súa aplicación, pode empregalos para comprobar erros ou para xerar estatísticas de acceso (mantéñense como moito 30 días antes de ser borrados).
- **php_log:** Log de erros de PHP
- **usuario_80_webs2_access_log:** Log de accesos o sitio web
- **usuario_80_webs2_error_log:** Log de erros do sitio web
- **usuario_80_dav_webs2_access_log:** Log de accesos WebDAV
- **usuario_80_dav_webs2_error_log:** Log de erros dos accesos WebDAV
- **backup:** Copias de seguridade das súas bases de datos
- **tools:** Ferramentas comúns para os usuarios do aloxamento web

Actualización de arquivos

Para actualizar arquivos no servidor pode empregar os seguintes mecanismos. Pode atopar manuais para subir arquivos [neste enlace](#).

- **Acceso WebDAV**
 - Servidor: usuario.webs2.uvigo.es
 - Porto: 443
 - Base: /_arquivos/
 - URL completa: https://usuario.webs2.uvigo.es/_arquivos/
- **Acceso SFTP**
 - Servidor: webs2.uvigo.es
 - Porto: 22 TCP
 - Protocolo: SSH 2
- **Acceso FTP**
 - Servidor: webs2.uvigo.es
 - Porto: 21 TCP
 - SSL: Implicito (start tls)

Datos de conexión

Protocolo	Servidor	Porto / características de conexión	Usuario	Software de cliente
SFTP	 Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/	22	O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es , o usuario a indicar para conectarse será webusuario	Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son: • FileZilla • WinSCP
FTP	 Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/	21  É necesario usar "FTP con TLS explícito", para cifrar a conexión ó servidor e impedir que o contrasinal do usuario ou datos privados da web (contrasinais, datos de configuración) circulen pola rede sen cifrado.  Modo Pasivo (é o modo por defecto en moitos clientes FTP)	O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es , o usuario a indicar para conectarse será webusuario	Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son: • FileZilla • CoreFTP
	 Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/	990 Pode vir indicado como <i>FTPS</i> ou <i>FTP con TLS implícito</i>	O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es , o usuario a indicar para conectarse será webusuario	Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son: • FileZilla • CoreFTP


 De entre estes, por ser máis sinxelo e ser sempre cifrado, recomendamos, de ser posible, que se empregue o primeiro dos modos de acceso (SFTP).

Configuración dun cliente FTP/SFTP


 Os seguintes exemplos son para un espazo ubicado no servidor webs2.uvigo.es, os datos do servidor poderían cambiar, pode comprobalos do xeito indicado no apartado anterior.

Configuración do acceso SFTP (FileZilla)

1. Lanzamos o programa FileZilla




2. Para conectarnos ó servidor webs.uvigo.es, creamos un novo sitio, seleccionando a opción "Archivo -> Gestor de Sitios" Indicaremos "Nuevo sitio":




3. As opcións a indicar na configuración serán:
 - a. Servidor: **¡ Comprue que comprue estes datos en <https://portal.webs.uvigo.es/>**
 - b. Protocolo: SFTP
 - c. Porto: 22 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
 - d. Modo de acceso: Normal (con usuario e contrasinal)
 - e. Usuario: O usuario que utilizemos (sen o dominio @uvigo.es)
 - f. Contraseñal: O mesmo que para ler o correo
4. Pulsamos "Aceptar" para gardar esta configuración, esta queda memorizada para outras ocasións

- Indicando "Conectar", establecerase a conexión a webs.uvigo.es
- Na primeira conexión pediranos que aceptemos a clave do servidor de páxinas web



- Veremos o directorio **public**, os arquivos publicados deben estar dentro de este directorio.



Configuración dun acceso SFTP (WinSCP)

- Lanzamos winSCP
- Indicamos en "Sesión", os datos da nova conexión que imos definir:



- As opcións a indicar na configuración serán:
 - Protocolo: SFTP
 - Porto: 22 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)

- c. IP ou nome do servidor: **?** Compre que comprobe estes datos en <https://portal.webs.uvigo.es/>
 - d. Usuario: O usuario que utilizemos (sen o dominio @uvigo.es)
 - e. Contraseñal: O mesmo que para ler o correo
4. Indicamos o directorio de inicio, por comodidad podemos indicar directamente "public"

? Archivo adjunto desconocido

5. Indicamos "Guardar"

? Archivo adjunto desconocido

6. Unha vez feito isto conectámonos ó servidor, a primeira vez que se acceda indicará que a clave do servidor é descoñecida, e se desexamos gardala e confiar nela. Compre indicar que sí ("Aceptar"):

? Archivo adjunto desconocido

7. Veremos un directorio public, só se publicará aquilo que esté baixo este directorio.

Configurar o acceso FTP (FileZilla)

1. Lanzamos o programa FileZilla

? Archivo adjunto desconocido

2. Para conectarnos ó servidor webs.uvigo.es, creamos un novo sitio, seleccionando a opción "Archivo -> Gestor de Sitios"

? Archivo adjunto desconocido

3. As opcións a indicar na configuración serán:
- a. Servidor: **?** Compre que comprobe estes datos en <https://portal.webs.uvigo.es/>
 - b. Protocolo: FTP
 - c. Cifrado: FTP explícito sobre TLS
 - d. Porto: 21 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
 - e. Modo de acceso: Normal (con usuario e contraseñal)
 - f. Usuario: O usuario que utilizemos (sen o dominio @uvigo.es)
 - g. Contraseñal: O mesmo que para ler o correo
4. Non é preciso en principio configurar nada máis, pero se temos problemas na conexión pode ser útil forzar o modo FTP a "Pasivo" e limitar o número máximo de conexións a 1

? Archivo adjunto desconocido

5. Pulsamos "Aceptar" para gardar esta configuración, esta queda memorizada para outras ocasións
6. Indicando "Conectar", establecerase a conexión a webs.uvigo.es
- Veremos o directorio **public**, os arquivos publicados deben estar dentro de este directorio.

? Archivo adjunto desconocido

Configurar o acceso FTP (CoreFTP)

1. Crear un novo sitio:

? Archivo adjunto desconocido

2. As opcións a indicar na configuración serán:
- a. Servidor (Host/IP/URL): **?** Compre que comprobe estes datos en <https://portal.webs.uvigo.es/>
 - b. Conexión (Connection): AUTH TLS (FTP con TLS explícito)
 - i. Deshabilitar as opcións de SSL (SSL Listings, SSL Transfer), dado que non están soportadas
 - c. Porto: 21 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
 - d. Usuario (Username): O usuario que utilizemos (sen o dominio @uvigo.es)
 - e. Contraseñal (Password): O mesmo que para ler o correo
 - f. OpenSSH
3. Conectar (Connect)