

Configuración do proxy en Google Chrome

Configuración do uso do servidor proxy nun navegador Google Chrome.

Contenido

- [Configuración do servidor proxy en Google Chrome](#)

Configuración do servidor proxy en Google Chrome

Chrome delega a configuración do proxy no sistema operativo, neste caso os exemplos son para Windows.

Dende a configuración de Chrome pódese acceder ás opcións de configuración de proxy de Windows. En <http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=96815> pódese atopar máis información ó respecto.


Seleccionar o menú "Tools":



Seleccionar "Settings" e, dentro de esta, seleccionar "Mostrar configuración avanzada" :



En "Red" seleccionar "Cambiar la configuración de proxy":




O que amosa é a ventana habitual de Windows de configuración de proxy, que é a mesma que emprega Internet Explorer.

i Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.



Seleccionar la opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, en la ventana que aparece, en el apartado "Servidor proxy", los datos de configuración del servidor proxy.

Configuración de la red de área local (LAN)

Configuración automática
 La configuración automática puede invalidar a la manual. Para evitar que esto ocurra, deshabilite la configuración automática.

☐ Detectar la configuración automáticamente

☐ Usar scripts de configuración automática

Dirección:

Servidor proxy

☒ Usar un servidor proxy para la LAN (esta configuración no se aplicará a conexiones de acceso telefónico ni VPN).

Dirección: Puerto: **Avanzadas**

☒ No usar servidor proxy para direcciones locales

Aceptar Cancelar

Comprobar en "Avanzadas" que se está a emplear o mismo servidor proxy para todos os protocolos:

Configuración del proxy

Servidores

Tipo	Dirección del proxy que va a usar	Puerto
HTTP:	proxy.uvigo.es	3333
Seguro:	proxy.uvigo.es	3333
FTP:	proxy.uvigo.es	3333
Socks:		

☒ Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos

Excepciones

No usar un servidor proxy para las direcciones que comiencen con:

Use puntos y coma (;) para separar entradas.

Aceptar Cancelar